

Levelező kliensek beállítása

Tartalomjegyzék

| | |
|--|---|
| Tartalomjegyzék..... | 1 |
| Bevezető..... | 1 |
| Eléréshez szükséges adatok..... | 1 |
| Mozilla Thunderbird beállítása..... | 2 |
| Microsoft Outlook 2013 beállítása..... | 7 |

Bevezető

A SinusLink által biztosított levelezőszerverek mindegyike alkalmas a titkosított és a titkosítatlan kommunikációra egyaránt, azonban mindenképp ajánlott a titkosított kapcsolat használata. Ez megnehezíti a kliens és a szerver közötti kommunikáció lehallgathatóságát.

A levelek letöltésére két protokoll áll rendelkezésre: POP és IMAP. A legtöbb esetben ajánlott az IMAP használata, mivel így a levelek megőrződnek a szerveren is és ezáltal bárholnan bármikor hozzáférhetők akár a webmail használatával is. Továbbá csak az IMAP protokoll használatakor töltődnek le a SPAM szűrő által a „Junk”, azaz levélszemét mappába kerülő üzenetek is.

Eléréshez szükséges adatok

SMTP beállítások:

Szerver címe: *smtp.sinuslink.hu*

Szerver portja titkosítatlan kapcsolat esetén: 25

Szerver portja titkosított kapcsolat esetén: 587 (*ajánlott!*)

Felhasználónév: teljes e-mail cím

IMAP beállítások:

Szerver címe: *imap.sinuslink.hu*

Szerver portja titkosítatlan kapcsolat esetén: 143

Szerver portja titkosított kapcsolat esetén: 993 (*ajánlott!*)

Felhasználónév: teljes e-mail cím

POP beállítások:

Szerver címe: *pop.sinuslink.hu*


Szerver portja titkosítatlan kapcsolat esetén: 110

Szerver portja titkosított kapcsolat esetén: 995 (*ajánlott!*)


Felhasználónév: teljes e-mail cím

Mozilla Thunderbird beállítása

Az ablak tetején található „Eszközök” lenyíló menüből válassza a „Postafiók beállításai” menüpontot.



A megjelenő ablak bal alsó sarkában kattintson a „Postafiók-műveletek” gombra, majd a megjelenő menüből válassza a „Postafiók hozzáadása...” menüpontot.



A megnyíló ablakban a „Név” mezőbe adja meg a teljes nevét, az „E-mail cím” mezőbe írja be az e-mail címét, a „Jelszó” mezőbe pedig adja meg az e-mail címéhez tartozó jelszavát. Figyeljen a kis és nagybetűkre! Az adatok megadása után kattintson az ablak alján található „Folytatás” gombra.

Postafiók beállítása

Név: Gipsz Jakab Így fog megjelenni a neve

E-mail cím: pelda@sinuslink.hu

Jelszó: ••••••

Jelszó megjegyzése

Új postafiók létrehozása Folytatás Mégse

Kattintson az ablak alján megjelent „Kézi beállítás” gombra.

Postafiók beállítása

Név: Gipsz Jakab Így fog megjelenni a neve

E-mail cím: pelda@sinuslink.hu

Jelszó: ••••••

Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt a szokásos kiszolgálóneveket próbálgatva

IMAP (távoli mappák) POP3 (levelek a saját gépen)

Bejövő: IMAP, imap.sinuslink.hu, STARTTLS

Kimenő: SMTP, smtp.sinuslink.hu, STARTTLS

Felhasználónév: pelda

Új postafiók létrehozása Kézi beállítás Befejezés Mégse

A „Bejövő” sor első legördülő menüjét állítsa „IMAP”-ra, a „Kiszolgáló neve” mezőbe írja be az **imap.sinuslink.hu** címet, az „SSL” legördülő menüből pedig válassza ki az „SSL/TLS” sort.

A „Port” legördülő menüben 993 szerepeljen. A sor végén található Hitelesítés legördülő menü értékének válassza az „Automatikus felismerés” sort.

A „Kimenő” sor első legördülő menüjébe írja be az **smtp.sinuslink.hu** címet, a „Port” mezőbe pedig írjon „587”-et, ezzel az „SSL” legördülő menü felveszi az „Automatikus felismerés” értéket.

A sor utolsó, „Hitelesítés” legördülő menüjét állítsa „Automatikus felismerés” beállításra.

A „Felhasználónév” sorban a „Bejövő” és a „Kimenő” mezőkbe írja be a teljes e-mail címét. Ha végzett az adatok megadásával, kattintson az „Újratesztelés” gombra. Ekkor a Mozilla Thunderbird tesztelni fogja a megadott beállítások helyességét.

| | Kiszolgáló neve | Port | SSL | Hitelesítés |
|---------|-------------------|------|------------------------|------------------------|
| Bejövő: | imap.sinuslink.hu | 993 | SSL/TLS | Automatikus felismerés |
| Kimenő: | smtp.sinuslink.hu | 587 | Automatikus felismerés | Automatikus felismerés |

Felhasználónév: Bejövő: pelda@sinuslink.hu Kimenő: pelda@sinuslink.hu

Ha a beállítások helyesek, az ablak alján lévő „Befejezés” gomb aktívvá, kattinthatóvá válik. A folytatáshoz kattintson a „Befejezés” gombra.

Postafiók beállításai

Helyi mappák

- pelda@sinuslink.hu
 - Kiszolgáló beállításai
 - Másolatok és mappák
 - Címzés és szerkesztés
 - Levélszemét
 - Szinkronizálás és tárhely
 - Tértivevények
 - Biztonság
 - Levélküldő kiszolgáló (SMTP)

Postafiók beállításai - <pelda@sinuslink.hu>

Postafiók neve: pelda@sinuslink.hu

Alapértelmezett személyazonosság

Minden postafióknál be lehet állítani különböző személyi adatokat, ezeket a címzett látja a levél olvasásakor

Név: Gipsz Jakab

E-mail cím: pelda@sinuslink.hu

Válaszcím: A levél címzettjei erre a másik címre válaszolhatnak

Szervezet:

Aláírás szövege: HTML használata (pl. félkövér)

Aláírás fájlból (szöveg, HTML vagy kép): Tallózás...

A vCard csatolása a levelekhez

Levélküldő kiszolgáló (SMTP): pelda@sinuslink.hu - smtp.sinuslink.hu

Postafiók-műveletek

OK Mégse

Kattintson az ablak alján található „OK” gombra, hogy megkezdhesse postafiókjának használatát.

Microsoft Outlook 2013 beállítása

Kattintson az ablak bal felső sarkában található kék háttérszínű „FÁJL” menüre, majd a megjelenő lehetőségek közül válassza a „Fiók hozzáadása” gombot.

Fiókadatok

Nincs elérhető fiók. További szolgáltatások engedélyezéséhez vegyen fel egy e-mail fiókot.

+ Fiók hozzáadása



Fiókbeállítások

Fiók- és közösségi hálózati beállítások

Módosíthatja a fiók beállításait és további kapcsolatokat állíthat be.

- Csatlakozás közösségi hálózatokhoz



Karbantartási
eszközök

Postaláda karbantartása

Kezelheti a postaláda méretét a törölt elemek eltávolításával és archiválással.

A megjelenő ablak alján jelölje be a „Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása” lehetőséget, majd kattintson a szintén az ablak alján található „Tovább” gombra.

Fiók hozzáadása

Automatikus fiókbeállítás
Fiók kézi beállítása vagy csatlakozás egyéb kiszolgálótípusokhoz.

E-mail fiók

Név:
Példa: Verebélyi Ágnes

E-mail cím:
Példa: agnes@contoso.com


Jelszó:

Jelszó megerősítése:
Írja be az internetszolgáltatótól kapott jelszót.

Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása

< Vissza **Tovább >** Mégse

A következő képernyőn jelölje be a „POP vagy IMAP” pontot, majd kattintson az ablak alján található „Tovább” gombra.



Adja meg a teljes nevét a „Név” mezőben, e-mail címét pedig írja az „E-mail cím” mezőbe. A „Fiók típusa” legördülő menüből válassza ki az „IMAP” sort, majd adja meg a „Bejövő üzenetek kiszolgálója” beviteli mezőbe az **imap.sinuslink.hu** címet, a „Kimenő üzenetek kiszolgálója(SMTP)” mezőbe pedig az **smtp.sinuslink.hu** címet. A „Felhasználónév” mezőbe írja be a teljes e-mail címét, a „Jelszó” mezőbe pedig a hozzátartozó jelszavát. A jelszó esetén figyeljen a kis és nagybetűkre! Ha végzett a kért adatok megadásával, kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „További beállítások...” gombra.

Fiók hozzáadása ✕

POP- és IMAP-fiókok beállításai
Adja meg a fiókjához tartozó e-mail kiszolgáló beállításait.

Felhasználói adatok

Név:

E-mail cím:

Kiszolgálóadatok

Fiók típusa:

Bejövő üzenetek kiszolgálója:

Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):

Bejelentkezési adatok

Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszó tárolása

Biztonságos jelszó_hitelesítés (SPA) megkövetelése a bejelentkezéshez


Fiók beállításainak tesztelése

Javasoljuk, hogy tesztelje fiókját. Így meggyőződhet róla, hogy a megadott beállítások megfelelőek.

A fiók beállításainak automatikus tesztelése a Tovább gombra való kattintáskor

Kapcsolat nélküli módban Mind tartandó üzenetek:

A megjelenő ablak tetején válassza ki a „Kimenő üzenetek kiszolgálója” fület, majd a megjelenő felületen tegyen pipát a „A kimenő üzenetek kiszolgálója(SMTP) hitelesítést igényel” dobozba. Az ezek után aktívvá váló „A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata” lehetőség legyen bejelölve.



Ha a szükséges beállításokat elvégezte, kattintson az ablak tetején lévő „Speciális” fülre. A megjelenő felületen a „Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP)” mezőben alapértelmezetten „143” szerepel, ezt írja át „993” és az alatta található „A következő típusú titkosított kapcsolat használata” feliratú legördülő menüből válassza az „SSL” sort. A „Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP)” felirat alatt található „A következő típusú titkosított kapcsolat használata” címékű legördülő menüt állítsa „Automatikus” beállításra majd a „Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP)” mezőbe szereplő „25”-öt módosítsa „587”-re. Kattintson az ablak alján található „OK” gombra a beállítások mentéséhez és az ablak bezáráshoz.

Internet alapú levelezés beállításai [X]

Általános | **Kimenő üzenetek kiszolgálója** | Speciális

Kiszolgáló portszámjai

Bejövő üzenetek kiszolgálója (IMAP):

A következő típusú titkosított kapcsolat használata:

Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):

A következő típusú titkosított kapcsolat használata:

Kiszolgáló időkorlátja

Rövid Hosszú 1 perc

Mappák

A gyökérmappa elérési útja:

Elküldött elemek

Ne legyen mentve az elküldött elemek másolata

Törölt elemek

Elemek kijelölése törlésre, de az automatikus áthelyezésük mellőzése
A törlésre kijelölt elemeket véglegesen eltávolítjuk, amikor töröljük az elemeket a postaládából.

Elemek törlése mappaváltáskor online állapotban

A „Fiók hozzáadása” ablakon kattintson a „Tovább” gombra. A Microsoft Outlook megkísérel kapcsolódni a beállított adatok alapján a levelező kiszolgálóhoz.

Fiók hozzáadása

POP- és IMAP-fiókok beállításai
Adja meg a fiókjához tartozó e-mail kiszolgáló beállításait.

Felhasználói adatok

Név:

E-mail cím:

Kiszolgálóadatok

Fiók típusa:

Bejövő üzenetek kiszolgálója:

Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):

Bejelentkezési adatok

Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszó tárolása

Biztonságos jelszó_hitelesítés (SPA) megkövetelése a bejelentkezéshez

Fiók beállításainak tesztelése

Javasoljuk, hogy tesztelje fiókját. Így meggyőződhet róla, hogy a megadott beállítások megfelelőek.

A fiók beállításainak automatikus tesztelése a Tovább gombra való kattintáskor

Kapcsolat nélküli módban tartandó üzenetek:

Ha minden adatot helyesen adott meg, akkor a teszt sikeresen lefut. Kattintson a „Bezárás” gombra.

Fiók beállításainak tesztelése

Gratulálunk! Minden teszt sikeresen lezajlott. A folytatáshoz kattintson a Bezárás gombra.

Feladatok | Hibák

| Feladatok | Állapot |
|---|---------|
| ✓ Bejelentkezés a bejövő levelek kiszolgálój... | Kész |
| ✓ E-mail tesztüzenet küldése | Kész |

Ezzel a folyamat végére ért, az ablak alján kattintson a „Befejezés” gombra és használatba veheti postafiókját.



Minden elkészült!

Megkaptuk a fiók beállításához szükséges összes információt.

< Vissza

Befejezés